


ШКАТУЛКА
SHKATULKA-SEW.RU



#WD200421

Размеры

40-64

Рост

156-180 см


СЛОЖНОСТЬ



платье

WD200421

Выкройка женского платья умеренного объёма, полуприлегающего силуэта, отрезного по талии, со слегка расширенной книзу юбкой, выполненного на подкладке. Верхняя часть переда — с вертикальными рельефами, выходящими из горловины, с крылышком, втачанным в рельеф и переходящим в рельеф спинки. Юбка переда — с талиевыми вытачками. Верхняя часть спинки — с вертикальными рельефами, выходящими из горловины, с крылышком, втачанным в рельеф и переходящим в рельеф переда. Юбка спинки — со средним швом и талиевыми вытачками. Горловина платья обработана подкройными обтачками. Застёжка — потайная молния в среднем шве спинки. Длина платья — до щиколотки.

СОСТАВ
ЛЕКАЛ

КОМПЛЕКТА

* Выкройки даны с припусками на швы. Они обозначены двойным контуром. Вы можете самостоятельно изменить ширину припусков, исходя из свойств выбранного материала или своих целей.

ВЕЛИЧИНЫ ПРИБАВОК НА ОСНОВНЫХ УЧАСТКАХ
ИЗМЕРЕНИЙ

Прибавка к обхвату груди в полном объеме	Прибавка к обхвату талии в полном объеме	Прибавка к обхвату бедер в полном объеме
0,8-3,4 см	5,5-7,6 см	5,2-7,8 см

ЗАМЕРЫ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ, РАСХОД ТКАНИ

* Без учета припусков на швы.

Внимание: расчет выполнен для ткани без учета направления ворса и возможной усадки! Усадка может достигать 15-20% от длины материала. Обязательно учитывайте это и берите с запасом.

размер	рост, см	Длина изделия по средней линии спинки, см	Ширина изделия на уровне груди, см	Ширина изделия на уровне талии, см	Ширина изделия на уровне бедер, см	Расход основной ткани при ширине 150 см, см	Расход подкладки при ширине 150 см, см
40	156-160	133,1	83,4	67,4	93,2	201,0	150,0
	161-165	138,2				207,5	155,8
	166-170	143,3				214,0	161,5
	171-175	148,4				220,5	167,3
	176-180	153,5				227,0	173,0
42	156-160	133,4	87,2	71,4	97,4	207,0	157,5
	161-165	138,5				213,8	163,1
	166-170	143,6				220,7	168,8
	171-175	148,7				227,5	174,4
	176-180	153,8				234,3	180,0
44	156-160	133,6	91,0	75,4	101,6	213,0	165,0
	161-165	138,7				220,2	170,5
	166-170	143,8				227,3	176,0
	171-175	148,9				234,5	181,5
	176-180	154,0				241,7	187,0
46	156-160	133,9	94,8	79,5	105,9	219,0	172,5
	161-165	139,0				226,5	177,9
	166-170	144,1				234,0	183,3
	171-175	149,2				241,5	188,6
	176-180	154,3				249,0	194,0
48	156-160	134,2	98,5	83,5	110,1	225,0	180,0
	161-165	139,3				232,8	185,3
	166-170	144,4				240,7	190,5
	171-175	149,5				248,5	195,8
	176-180	154,6				256,3	201,0
50	156-160	134,4	102,3	87,5	114,3	231,0	187,5
	161-165	139,5				239,2	192,6
	166-170	144,6				247,3	197,8
	171-175	149,7				255,5	202,9
	176-180	154,8				263,7	208,0
52	156-160	134,7	106,1	91,5	118,5	237,0	195,0
	161-165	139,8				245,5	200,0

	166-170	144,9				254,0	205,0
	171-175	150,0				262,5	210,0
	176-180	155,1				271,0	215,0
54	156-160	135,0	109,9	95,5	122,7	241,7	198,2
	161-165	140,1				250,3	203,2
	166-170	145,2				259,0	208,2
	171-175	150,3				267,7	213,2
	176-180	155,4				276,3	218,2
56	156-160	135,2	113,7	99,5	126,9	246,3	201,3
	161-165	140,3				255,2	206,3
	166-170	145,4				264,0	211,3
	171-175	150,5				272,8	216,3
	176-180	155,6				281,7	221,3
58	156-160	135,5	117,5	103,6	131,2	251,0	204,5
	161-165	140,6				260,0	209,5
	166-170	145,7				269,0	214,5
	171-175	150,8				278,0	219,5
	176-180	155,9				287,0	224,5
60	156-160	135,8	121,2	107,6	135,4	255,7	207,7
	161-165	140,9				264,8	212,7
	166-170	146,0				274,0	217,7
	171-175	151,1				283,2	222,7
	176-180	156,2				292,3	227,7
62	156-160	136,0	125,0	111,6	139,6	260,3	210,8
	161-165	141,1				269,7	215,8
	166-170	146,2				279,0	220,8
	171-175	151,3				288,3	225,8
	176-180	156,4				297,7	230,8
64	156-160	136,3	128,8	115,6	143,8	265,0	214,0
	161-165	141,4				274,5	219,0
	166-170	146,5				284,0	224,0
	171-175	151,6				293,5	229,0
	176-180	156,7				303,0	234,0

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ


Для пошива платья можно использовать плательные ткани небольшой и средней поверхностной плотности, тонкие, пластичные, хорошо драпирующиеся, отличающиеся малой сминаемостью, с натуральными, синтетическими, искусственными и смешанными волокнами в составе.

Пример: креп-шифон, вискоза, атлас, шёлк Армани и др.


В качестве подкладки для платья можно использовать плательные ткани с теми же свойствами и волокнистым составом, что и основной материал, например, для креп-шифона подкладку можно поставить из крепа, для вискозы — вискозную, и т.д.

РАСКРОЙ

размер 40 рост 166-170 см



размер 52 рост 166-170 см



размер 64 рост 166-170 см



Основной материал:

1. Центральная часть спинки — 2 дет.,
2. Бочок спинки — 2 дет.,
3. Обтачка горловины спинки — 4 дет.,
4. Центральная часть переда — 1 дет. со сгибом,
5. Бочоке переда — 2 дет.,
6. Обтачка горловины переда — 2 дет. со сгибом,
7. Нижняя часть спинки — 2 дет.,
8. Нижняя часть переда — 1 дет. со сгибом,
9. Волан — 2 дет.

Подкладка:

1. Подкладка спинки — 2 дет.,
2. подкладка переда — 1 дет. со сгибом,
3. Нижняя часть спинки — 2 дет.,
4. Нижняя часть переда — 1 дет. со сгибом,

Дублерин:

1. Обтачка горловины спинки — 4 дет.,
2. Обтачка горловины переда — 2 дет. со сгибом.

Припуски на швы

Все детали изделия имеют необходимые припуски на швы.

Образец платья был отшит из креп-шифона в качестве основного материала и крепа в качестве подкладки.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	Бытовая швейная машинка;
	Оверлок 3-ниточный;
	Утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;
	Машинные иглы, соответствующие типу ткани (для тонких тканей), булавки для закалывания или маленькие зажимы;
	Ножницы для бумаги и ножницы для раскроя;
	Проутюжильник (сетка для ВТО или лоскут х/б ткани).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

	Нитки для бытовой машины и оверлока;
	Дублерин;
	Потайная молния.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Выкроите детали изделия согласно спецификации.



Нижние срезы крылышек обработайте ролевым швом. Ориентируясь по разметке, заложите складки по верху крылышек, застрочите вспомогательной строчкой.



Стачайте плечевые срезы боковых деталей переда и спинки между собой. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Приметайте крылышки к срезам рельефов боковых деталей платья.



Притачайте центральные части переда и спинки к боковым деталям платья.



Припуски швов обметайте, заутюжьте к центру. Отстрочите швы в край по лицевой стороне изделия.



Продублируйте и основите детали обтачек горловины. Стачайте попарно детали обтачек переда и спинки. Припуски швов разутюжьте.



Обтачки горловины сложите вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам горловины, сколите, стачайте. Припуски шва рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Припуски шва отверните в сторону нижней обтачки. Отстрочите шов обтачки в край по лицевой стороне нижней обтачки.



Выверните обтачку на лицевую сторону, выметайте с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верхней обтачки в сторону нижней, приутюжьте.




Промерьте ширину обтачки, при необходимости выполните основку ее срезов.




Вколите или вметайте верхнюю обтачку в горловину платья, втачайте.



Припуски шва притачивания обтачки заметайте в сторону обтачки.



Стачайте вытачки на деталях подкладки переда и спинки, заутюжьте их к центру. Стачайте плечевые срезы подкладки, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.



Притачайте подкладку к нижней обтачке горловины.



Припуски шва заутюжьте в сторону подкладки.



Сложите верх и подкладку платья вместе, лицом к лицу, уравняйте по срезам пройм, сколите, стачайте. Припуски швов рассеките, не доходя до строчки 0,2 см.



Выверните, выправьте изделие на лицевую сторону. Выметайте проймы с переходным кантом шириной 0,1-0,2 см из верха изделия в сторону подкладки. Приутюжьте.



Единой строчкой стачайте боковые срезы основы платья и одновременно подкладки. Припуски швов заутюжьте в сторону переда.



Отстрочите проймы в край по лицевой стороне изделия. Нитки выметывания удалите, проймы приутюжьте.



Стачайте вытачки на переднем и частях заднего полотнища юбки, заутюжьте их к центру.



Стачайте боковые срезы переднего и заднего полотнищ юбки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переднего полотнища.



Стачайте боковые срезы подкладки переднего и заднего полотнищ юбки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переднего полотнища.



Сложите юбку основного изделия пополам, изнанкой внутрь, совмещая все срезы и швы, сколите по периметру. При необходимости выполните ослоровку срезов.



Аналогичным образом осноровите юбку подкладки.



Притачайте юбки к верху и к подкладке, припуски швов обметайте, заутюжьте вниз.



Обметайте средние срезы спинки верха и подкладки.
Припуски застежки сметайте ручными стежками. Срезы ниже контрольной метки
конца разреза стачайте.



Припуски швов спинки основы и подкладки платья разутюжьте.





К лицевой стороне одного из припусков среднего шва основы платья приколите или приметайте одну сторону молнии, притачайте.



Застегните молнию до контрольной метки конца застежки.
Приколите или приметайте вторую сторону молнии ко второму припуску застежки платья. Притачайте.



Вытяните молнию за бегунок, застегните ее до конца. Проверьте качество выполнения операции. Приутюжьте молнию в готовом виде.



Приколите средние срезы подкладки спинки к молнии.



Выверните изделие на изнанку, приколите подкладку к припускам молнии, притачайте.



Слегка приутюжьте подкладку.



Сколите обтачку насквозь, отстрочите в шов притачивания.



Нитки сметывания удалите, горловину приутюжьте.



Низ юбки основы платья обработайте московским швом, приутюжьте.



Низ юбки подкладки платья обработайте ролевым швом.



Отутюжьте изделие в готовом виде. Носите с удовольствием!

Понравилась выкройка? Тогда ждём ваши ФОТО-ОТЗЫВЫ:



на нашем сайте: <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-wd200421/>



в соцсетях с хэштегом #WD200421

